

CONNEXION AU SITE FTP POUR LA DÉPOSE DES SOURCES GRAPHIQUES

Pour le transfert de vos sources graphiques, nous avons mis à votre disposition un serveur FTP sur lequel vous pouvez déposer vos fichiers par le biais d'un client FTP.

Si vous ne disposez pas d'un tel logiciel, vous pouvez télécharger le client FTP gratuit FileZilla en utilisant le lien mis à votre disposition sur notre site :

<http://www.snaprint.fr/informations-techniques/>

Ce logiciel est disponible pour Windows, Mac ou Linux.

1 • Paramètres de connexion FTP à utiliser

Hôte : ftp.snaprintftp.fr


Identifiant : votre code client à 6 chiffres.

Mot de passe : il vous est communiqué par SNA suite à l'ouverture de votre compte FTP.


2 • Configuration du logiciel FileZilla

Après avoir installé le logiciel sur votre poste, exécutez-le et suivez les étapes suivantes pour le configurer :

* Cliquer sur le bouton « Gestionnaire de sites » en haut à gauche de l'application :



* Cliquer sur le bouton « Nouveau Site » :



* A la place de « Nouveau Site », taper comme nom de site «SNA_PAO» :



2 • Configuration du logiciel FileZilla (suite)

* Dans l'onglet «Général», taper en nom d'hôte ftp.snaprintftp.fr :

Général | Avancé | Paramètres de transfert | Jeu de caractères

Hôte :

* Dans la zone «Chiffrement», sélectionner «Connexion FTP simple (non sécurisée)»

Chiffrement :

* Dans la zone «Type d'authentification», sélectionner «Normale» :

Type d'authentification :

* Saisissez votre identifiant et votre mot de passe :

Identifiant :

Mot de passe :

* Saisissez un commentaire pour mémoire :

Commentaires :

* Cliquer sur le bouton «OK» pour fermer la fenêtre.

Gestionnaire de Sites

Sélectionnez une entrée :

- Mes Sites
 - SNA_PAO

Nouveau Site | Nouveau Dossier
Nouveau Favori | Renommer
Supprimer | Copier

Général | Avancé | Paramètres de transfert | Jeu de caractères

Hôte : Port :

Protocole :

Chiffrement :

Type d'authentification :

Identifiant :

Mot de passe :

Compte :


Commentaires :

Connexion | **OK** | Annuler

3 • Utilisation du logiciel FileZilla pour le transfert des fichiers

3.1 • Établissement de la connexion à notre serveur FTP


* Cliquer sur le bouton « Gestionnaire de sites » en haut à gauche de l'application :



* Double-cliquer sur la ligne «SNA_PAO» (site paramétré au paragraphe 2) :



* La fenêtre du client FTP FileZilla se décompose en différentes zones correspondant aux différentes étapes permettant de transférer les fichiers :



3 • Utilisation du logiciel FileZilla pour le transfert des fichiers (suite)

3.2 • Transfert de vos fichiers vers notre serveur FTP

* Attendez que le message «Contenu du dossier affiché avec succès» s'affiche dans la fenêtre de suivi de la connexion FTP :

```

Fichier  Édition  Affichage  Transfert  Serveur  Favoris  ?  Nouvelle version di:
Réponse : XSHA1 "filename" SP EP
Réponse : 211 End.
Commande : CLNT FileZilla
Réponse : 200 Noted.
Commande : OPTS UTF8 ON
Réponse : 200 UTF8 OPTS ON
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du dossier...
Commande : PWD
Réponse : 257 "/" is current directory.
Commande : TYPE I
Réponse : 200 Type set to I.
Commande : PASV
Réponse : 227 Entering Passive Mode (84,55,178,189,195,88)
Commande : MLSD
Réponse : 150 Data connection accepted from 196.23.31.152:2884; transfer starting.
Réponse : 226 Transfer ok.
Statut : Contenu du dossier affiché avec succès
    
```

- * Dans la ZONE 2 (machine locale), localiser les fichiers à transférer vers le serveur SNA
- * Depuis la ZONE 2, les faire glisser à l'aide de la souris vers la ZONE 3 (serveur SNA)
- * Dans la ZONE 4, vous pouvez suivre l'évolution du transfert.

Ne pas oublier de faire parvenir un mail à votre chargé de fabrication, ainsi qu'au commercial en charge de votre dossier, lorsque les éléments sont à notre disposition sur le site FTP.